프로그램 설명서

개요

본 프로그램은 EMC32 에서 측정한 데이터의 그래프를 쉽게 추출하기 위해 만들어졌으며, 다음 표에 나오는 프로그램 및 라이브러리를 사용합니다.

사용되는 프로그램	사용되는 라이브러리	
Python Ver.3.10.11	Wand	
	PyQt6	
	Pyinstaller	
ImageMagick-7.1.1 (3 rd Party)	-	

^{*}Wand 및 ImageMagick 은 같은 (프로그램+lib), ImageMagick 는 별도 설치 X (프로그램 내장)


<EMC32_Graph_Extractor>

⊗ EMC32_Graph_Extractor		_	×
Help			
	Check_Locale		
	Select Input Folder		
Input Folder:			
Target(s)(FileName): []			
Rename(FolderName):			
Rename(FileName): []			
	Select Output Folder		
Output Folder:			
	Extract		
	0%		

사용방법

1. ! 로케일 변경!

문자열이 깨지면, Non-Unicode Program (시스템 로케일)로 변경하세요.




해당 세팅에서 다음과 같이 바꿔야 유니코드가 깨지지 않습니다.

2. Select Input Folder

전자파 측정자가 파일을 저장할 때

\$EMC32Root/업체명/1.RE101_SH_V 라고 가정하면

예시) EMC32_Graph_Extractor 에서는 Hanhwa 를 고르면 됩니다.



위 폴더를 고르게 되면 다음과 같은 창이 뜨게 됩니다.

♦ Choose file name(s), which you want to extract! ×
If you want to rename file(s), type in!
======= Rename [folder] ========
□ RE101
□ RE102
======================================
☐ Imm Level-Pk
☐ Gen Out
□ input
☐ Gen Out - Copy
☐ Trd In Fwd
Default DPI='300' DPI:
(EMC32)Default Font Size(17px) If you don't determine, files will be exported with current font size Enter Font size:
ОК
Cancel

그래프를 추출할 때 이름은 AA_BB_CC_DD_EE 등 '_' 기준으로 Parsing

1) Rename[folder]는 BB 에 해당하는 값을 가지고 옵니다.

예) 01.RE101 SH


또한, 01.RE101_SH 처럼 처음 4 번째 값이 "점으로 찍혀 있을 경우 '_' 치환, 01.RE101_SH 의 경우 처럼 숫자가 01 로 시작할 경우 0을 소거합니다. 따라서, 최종 이름을 다음과 같이 출력 함. -> 1_RE101_SH

- ※ 1) Rename[folder]은 선택하지 않을 경우 기존 이름을 사용합니다.
- ※ 2) Rename[folder]체크 후 바꾸고 싶은 이름을 적지 않아도 기존 이름 사용합니다.
- 2) Rename[file]은 업체명/1.RE101_SH_V/Graph/*wmf 에서 '*'에 해당하는 값을 가지고 옵니다.


예) 01_RE101_SH_Imm Level-Pk 만약, 텍스트 박스에 이름을 명시하지 않으면 '예)'에 본래 파일 명으로 그래프를 추출합니다.

- ※ '1)'과 반대로 Rename[file]은 체크 표시를 해야 해당 파일을 추출 하겠다는 의미임.
- 3) **DPI 는 기본 300 으로 고정이며, 원하는 값을 입력하면 됩니다.** <DPI 는 높을수록 고해상도>
- 3. Select Output Folder

Select Output Folder



4. Extract



을 누르면 Select Output Folder 에서 선택한 위치에 그래프를 추출합니다. 파일 추출이 끝나면 목적 폴더에 이동 확인창이 나옵니다.